


Ver2.9.0 への upgrade 手順

- (1) 旧バージョンで Logbook を ADIF 形式で export する。これをパスして次の手順に進まないで下さい。Export したファイルは安全な場所に保存し、以下の手順で納得ゆくまで繰り返しチェックして下さい。
- (2) Logger32 のディレクトリにある Logbook の 4 つのファイルを削除するか、ファイル名変更します。(Logbook32.isd, Logbook32.idf, Logbook32.isl, Logbook32.ism)
- (3) Ver2.9.0 の update ファイル全てを現在の Logger32 ディレクトリにコピーする。
- (4) Logger32 を起動する。
- (5) Logbook page window の Grid layout で以下のフィールドを表示させる。
但し、当面使う予定が無ければ表示させる必要はありません。
名称の左側は ADIF 定義、右側は自由に変更でき、これが Logbook page window のフィールド名として表示されます。



- ① State (従来 US-State 用でしたが Ver2.9.0 では行政区分(Primary)用)
- ② CNTY (従来 US-CNTY 用でしたが Ver2.9.0 では行政区分(Secondary)用)
- ③ User_1 (My custom awardトラッキング用)
- ④ User_2 (同上)
- ⑤ User_3 (同上)
- ⑥ SFI
- ⑦ A_index
- ⑧ K_index
- ⑨ Distance (相手局との距離)

下段の Show Primary/Secondary administrative as code (又は name)の指定によりデータを code で表示するか、或いは name で表示するか選択することが出来ます。Code と name の例を Primary database(Japan)と Secondary database(JCC)で見ると以下ようになります。

Code	Oblast	Primary Administrative Subdivision	CQZ	ITUZ	Pfx	Del	Latitude	Longitude	Time Zone
01	Hokkaido		25	45	JA8	N			Tokyo Standard Time
02	Aomori		25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
03	Iwate		25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
04	Akita		25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
05	Yamagata		25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
06	Miyagi		25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
07	Fukushima		25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
08	Iiigata		25	45	JA0	N			Tokyo Standard Time
09	Nagano		25	45	JA0	N			Tokyo Standard Time

Code なら 01、name なら Hokkaido となります。

Primary	Secondary	Secondary Administrative Subdivision	JCC	CQZ	ITUZ	Longitude	Latitude	Time Zone	Del
01	01	Sapporo	339						N
01	02	Asahikawa	339						N
01	03	Otaru	339						N
01	04	Hakodate	339						N
01	05	Muroran	339						N
01	06	Kushiro	339						N
01	07	Obihiro	339						N
01	08	Kitami	339						N
01	09	Yubari	339						N

code ならば 02、name なら Asahikawa となります。

- (6) Logbook entry window の Setup で User フィールドを設定する。
 但し、当面使う予定が無ければ設定する必要はありません。
 User フィールド_1 に User_1、User フィールド_6 に State、User フィールド_7 に CNTY を割当てた例です。

- (7) Primary/Secondary データベースの確認
 Tools、Database maintenance、Primary/Secondary administration maintenance です。Primary は Country 毎に用意されています。

division	CQZ	ITUZ	Pfx	Del	Latitude	Longitude	Time Zone
Japan	25	45	JA8	N			Tokyo Standard Time
Jersey Islands	25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
Johnston Island	25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
Jordan	25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
Juan de Nova & Europa	25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
Juan Fernandez	25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
Kaliningrad	25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
Kampuchea	25	45	JA7	N			Tokyo Standard Time
Niigata	25	45	JA0	N			Tokyo Standard Time
Nagano	25	45	JA0	N			Tokyo Standard Time

Secondary は下図の Award が組み込まれています。行政区分をベースにした任意の Award のデータベースを追加することも出来ます。

Administrative Subdivision	XCC	CQZ	TUZ	Longitude	Latitude	Time Zone	Del
	339						N
	339						N
	339						N
	339						N
	339						N
	339						N
	339						N
	339						N
	339						N

(8) Primary administration award を設定する。

Award、Setup primary administration award をクリックします。



Award number 2 に WAJA を割当てた例です。

(9) Secondary administration award を設定する。

Award、Setup secondary administration award をクリックします。

Award number 2 に JCC を割当てた例です。Award name は Secondary database で登録されている Award name と同じにします。

(10) Award メニューの確認




- (11) 前のバージョンで export した Logbook の ADIF ファイルを import します。
 この import では新しい Logbook データベースに対応して次の処理が行われます。
- ① 前のバージョンの JCC、JCG、DOK、VE_province のデータが新しいバージョンの State、CNTY 欄に書き写されます。
 - ② 例えば JCC=0102 は、State=01、CNTY=02 となります。
 - ③ 前のバージョンでこれらのデータを扱っていた場合には、正しく書き写されたかどうか確認をします。

(12) Award メニューで各 Award の集計を確認します。

- ① Continents、CQ Zone、DXCC、DXCC challenge、IOTA は前のバージョンと処理が同じです。
- ② Simple award には、WPX、Grid squares と My custom award があり、WPX、Grid squares は前のバージョンと処理が同じです。My custom award は、

User_1、User_2、User_3 を使って自由に割当てた award です。設定は、Simple award setup で行います。




A dialog box titled "Simple Awards setup ...". It contains three rows of input fields. The first row has "Award USER_1 menu caption" with the text "My custom award" and "Award name" with the text "MCA". The second and third rows have empty fields for "Award USER_2 menu caption", "Award USER_3 menu caption", and their respective "Award name". At the bottom are "Apply" and "Exit" buttons.

③ Primary/Secondary administration award が今回変更、追加になった Award です。

(13) Logbook entry window での入力

JA8ZZZ JCG=01002 の場合、

State=01、CNTY=002 と直接コード入力するか、或いは State 欄(又は CNTY 欄)横の“?”をクリックし、一覧表画面を表示させます。




A window titled "Japan: JCG - Hokkaido Ashoro". It is divided into several sections. The top section is "SelectCountry" with a list of countries including Finland, France, Hawaiian Islands, Hungary, Italy, Japan (selected), Kaliningrad, Madeira Island, Mexico, and Minami Torishima (Marcus). To the right is an "Awards" list with "JCC" and "JCG" (selected). Below this are two columns: "Primary subdivisions" and "Secondary subdivisions". The "Primary subdivisions" list includes 01 Hokkaido (selected), 02 Aomori, 03 Iwate, 04 Akita, 05 Yamagata, 06 Miyagi, 07 Fukushima, 08 Niigata, 09 Nagano, 10 Tokyo, and 11 Kanagawa. The "Secondary subdivisions" list includes 001 Akan, 002 Ashoro (selected), 003 Atsukeshi, 004 *Atsuta, 005 Abashiri, 006 Abuta(Shiribeshi), 007 Abuta(Iburi), 008 Ishikari, 009 Isoya, 010 Iwanai, and 011 Usu. At the bottom, there are two red text boxes: "Need confirmation from Hokkaido on 160M CW" and "Need Ashoro on any Band/Mode".

Award=JCG、Primary subdivision=01、Secondary subdivision=002 をクリックし、最後に 002 を右クリックすれば Logbook entry window に State=01、CNTY=002 がコピーされます。

(14) Logbook page window での State、CNTY 変更

目的の QSO を右クリックし、プルダウンメニューから Edit admin subdivision info を選択して一覧表を表示させます。



Change Administrative Subdivision for QSO with JA1ZZZ

Japan	Country	JCG	Award
07	Fukushima		001 *Kitatama
08	Niigata		002 Nishitama
09	Nagano		003 *Minamitama
10	Tokyo		004 Oshima
11	Kanagawa		005 Miyake
12	Chiba		006 Hachijo
13	Saitama		007 Ogawasara

Apply Cancel 10 Primary admin 004 Secondary admin

正しい区分を選択して Apply ボタンをクリックします。